

## MobiControlインストール手順

1. MobiControlのインストーラをダブルクリックして下さい。
2. 図1が表示されますので、「次へ」ボタンをクリックして下さい。



図1

3. 以降、図2、図3、図4、図5、図6とMobiControlの機能紹介が表示されます。「次へ」をクリックして順次、ご覧ください。



図2



図3



図4



図5

## MobiControlインストール手順



図6

4. ライセンス同意書(図7)が表示されますので、使用許諾契約書の全ての条件に同意の上、「はい」をクリックして下さい。



図7

5. 図8が表示されたら、ユーザ名および会社名を入力して下さい。



図8

## MobiControlインストール手順

6. 図9ではMobiControlをインストールするディレクトリの選択を行います。他のフォルダへインストールしたい場合は、「参照」をクリックして、フォルダを選択して下さい。「次へ」をクリックして下さい。



図9

7. 図10ではMobiControlのインストールタイプを選択します。「完全インストール」を選択し、「次へ」をクリックして下さい。



図10

8. 以降、データベース接続のセットアップとなります。図11に表示されているデータベースがインストールされていることを確認し、「次へ」をクリックして下さい。



図11

## MobiControlインストール手順

9. データベースへの接続設定を行います。図12の①にデータベース名 (SQLEXPRESS使用の場合は、サーバ名の後ろに「¥SQLEXPRESS」を付加して下さい)、②にサーバへのログインに必要なユーザ名およびパスワードを入力して下さい。③の「パスワードを保存する」にチェックを入れた後、④の「接続のテスト」ボタンをクリックして下さい。接続に成功すると図13が表示されます。接続に失敗した場合は、データベース名、ユーザ名、パスワードに間違いがないか確認して下さい。




図12



図13

10. 図14ではMobiControlのサイト名を指定して下さい。サイト名とは、ネットワーク上に複数のMobicontrolのインストールが存在する場合に、唯一的にそれらを識別するためのものです。



図14

## MobiControlインストール手順

11. 図15ではMobiControlの管理サーバ名を指定して下さい。



図15

12. 図16ではネットワークタイプを選択して下さい。



図16

13. 図17では、これまで設定したインストール設定の確認画面が表示されます。設定が正しいことを確認し、「次へ」をクリックして下さい。



図17

## MobiControlインストール手順

14. 図18が表示され、セットアップを行います。しばらくお待ち下さい。




図18

15. 図19ではTCP/IPポートについての説明が表示されます。必要に応じてネットワークの設定の変更を行ってください。



図19

16. インストールの完了画面である図20が表示されます。

MobiControlを今すぐ実行するには「MobiControl Managerを今すぐ実行」にチェックを入れて下さい。  
 MobiControlのショートカットをデスクトップに追加するには「MobiControlのショートカットをデスクトップに追加」にチェックを入れて下さい。  
 「終了」をクリックしてセットアップを終了して下さい。



図20

## MobiControlインストール手順

17. 図20において、「MobicontrolManagerを今すぐ実行」にチェックを入れた場合、MobiControlが自動で起動され、図21の画面が表示されます。  
登録コードを既に購入済みの場合は、「登録コード」欄に登録コードを入力して下さい。  
試用版をご利用になる場合は、そのまま「試用版」ボタンをクリックして下さい。



図21

18. 「試用版」をクリックした場合、図22の画面が表示されます。登録コードをご購入になる場合は、表示されたリンクをクリックして、サイトより購入手続きを行ってください。  
「OK」ボタンをクリックして下さい。



図22

以上でMobiControlのインストールは完了です。